

## Manual de instalación Campeón Plus 8 RED

# 1

### INSTALAR CAMPEON PLUS 8 EN PC'S QUE VAN A ACCESARLO.

Se debe de instalar el Campeón Plus 8 en cada una de las computadoras que van a utilizarlo, para eso vamos a introducir el cd proporcionado, en la unidad lectora de cd. Si tenemos nuestro windows configurado para que la lectora de cd autorranque deberá de ver la ventana siguiente de instalación.

En caso contrario favor de ejecutar el archivo *instalar.exe* que se encuentra en su cd para que muestre la instalación.



Oprimir el botón *Instalar Campeón Plus 8* y continuar con la instalación como esta indicada en el manual.

# 2

### INSTALAR APLICACION SERVIDOR DONDE SE COLOCARA LA LLAVE.

En su cd del *Campeón Plus 8* encontrara una carpeta que se llama *LLAVES\SYSDRIVE* al abrirla le mostrara el siguiente archivo *Sentinel Protection Installer 7.3.0.exe*, ejecútelo y vera la siguiente ventana.

Presiones el botón *Next*, para iniciar la instalación de la aplicación servidor.



## Manual de instalación Campeón Plus 8 RED

3



4




## Manual de instalación Campeón Plus 8 RED

5




6



## Manual de instalación Campeón Plus 8 RED

7



8

Una vez finalizada la instalación de la aplicación servidor de la llave de red. Deberá de reiniciar su computadora para que surtan los cambios efectuados en esta.

9

Si por alguna razón no estuvieran detectando bien la llave de red las computadoras que usan el sistema Campeón Plus 8.

Se deberá proceder a ejecutar el programa que se encuentra en su cd en la carpeta \llaves\sysdrive\CleanUp\SSDCleanup11.exe en la computadora donde instalo la aplicación servidor de la llave.

Instalar nuevamente la aplicación servidor después de reiniciar su computadora.

# Manual de instalación Campeón Plus 8 RED

## 10

### Configuración opcional.

En la carpeta donde instalo cada usuario del Campeón Plus 8. Ej. C:\Camplus8, hay un archivo que se llama `llavedered.txt`, este se puede modificar con el NotePad de Windows y poner el nombre del servidor de la llave o la dirección IP del mismo en la primera línea de este documento.